

Novedades versión 8

# **TEMPO CONTROL<sup>®</sup>** **CHECADOR**



# TEMPO CONTROL® CHECADOR


Versión 8

Versión 8.0.0.0

## Nuevo Módulo Nube

**(Incluido SOLO en licencia anual Tempo Control®)**

Menú principal de Tempo Control, tenemos nuevo módulo "Nube", como lo vemos en la siguiente imagen señalado en rojo;




Tenemos opciones de menú

- 1 Administración terminales Nube
- 2 Extracción de asistencias terminales Nube

## Administración terminales Nube

Para entrar a la interfaz de Administración presionamos la opción en el menú Nube



En la interfaz de Administración de terminales Nube, tenemos las siguientes funcionalidades;

- Registro Terminales Nube en Tempo Control
- Modificar Terminales Nube en Tempo Control
- Eliminar Terminales Nube en Tempo Control

Novedades en Administración de Terminales Nube

- No uso de puerto TCP
- Advertencia visual si Terminal Nube esta inactiva
- Prueba de comunicación Nube


# TEMPO CONTROL® CHECADOR

Versión 8


Funciones en Administración Nube

## Registro de Terminales Nube


Para registrar la Terminal Nube en Tempo Control, seleccionamos en "Nuevo";



Después Tempo Control abre una nueva interfaz ("Selección Terminal Nube") la cual nos mostrara las terminales Nube no registradas en Tempo Control;




Para poder ver todas las Terminales Activas Nube y también las que ya se encuentran en Tempo Control tendremos que presionar "Ver Todo" (Las terminales ya registradas en Tempo Control tendrán un color amarillo);




# TEMPO CONTROL<sup>®</sup> CHECADOR Versión 8

Ahora, para registrar la Terminal presionamos Seleccionar;



	Modelo	Serie Terminal	Numero Terminal	IP Local
▶	MB360/ID	CEZU194960228	1	192.168.1.200
	UA860/ID	A3B7194760390	11	192.168.1.214

Tras seleccionar una terminal en la interfaz anterior, mandara la información de la terminal seleccionada a la interfaz de Administración de Terminales Nube, a lo cual podemos registrarlo en Tempo Control, los siguientes campos en rojo son los que podemos editar, que es "Descripción" y "Observaciones";



Administración de terminales Nube (NUEVO)

Nuevo Modificar Eliminar Solicitar Activación Grabar Cancelar Ayuda Salir

Principal

Datos generales

Numero de serie: CEZU194960228 Modelo: MB360/ID

Descripción: OFICINA 2

Uso: NUBE

Observaciones: SEGUNDO DISPOSITIVO REGISTRADO

Terminal 0

Parámetros de comunicación

Conexión: INTERNET I.P./hostname: 192.168.1.200

Dispositivo: 1

Probar conexión

Agregando una terminal


# TEMPO CONTROL® CHECADOR Versión 8

Y para finalizar el proceso, damos en "Grabar" para registrarla en Tempo Control y/o




"Cancelar" si desea realizar otro proceso;

Modificar Terminal nube Registrada en Tempo Control



Al modificar una Terminal Nube, solo podemos modificar dos campos, "Descripción" y "Observaciones".

Una ventana de software con pestañas, la activa es 'Principal'. Se muestran dos secciones: 'Datos generales' y 'Parámetros de comunicación'. En 'Datos generales', los campos 'Descripción' (conteniendo 'OFICINA GENERAL') y 'Observaciones' (un área de texto vacía) están recuadrados en rojo. En 'Parámetros de comunicación', se ven campos para 'Conexión' (INTERNET), 'I.P./hostname' (192.168.1.211) y 'Dispositivo' (2). Hay un botón 'Probar conexión' y un ícono 'NUBE ACTIVO'. Una barra azul en la parte inferior indica 'Modificando la información de la terminal'.


# TEMPO CONTROL® CHECADOR Versión 8

Y para finalizar el proceso, damos en "Grabar" para registrarla en Tempo Control y/o "Cancelar" si desea realizar otro proceso;




## *Eliminar Terminal Nube en Tempo Control*

Cuando ya no se requiere tener una terminal registrada en Tempo Control se puede eliminar, "Este proceso de eliminación solo elimina en el sistema de Tempo Control, la terminal no se elimina del servicio Nube", para eliminar una terminal Nube en Tempo Control primero tenemos que seleccionar la terminal y después presionar "Eliminar"



## Novedades en Administración de Terminales Nube

- 1 No uso de TCP
  - a. La administración de Terminales Nube no requiere Puertos de comunicación
  - b. Para su uso solo se requiere estar conectado a internet
- 2 Advertencia visual de Terminales Activas Nube
  - a. Activa



Cuando la Terminal esta activa tiene la capacidad para que el usuario tenga la posibilidad de hacer extracciones Nube así como sus funciones Nube

- b. Inactiva

# TEMPO CONTROL<sup>®</sup> CHECADOR Versión 8

Parámetros de comunicación

Conexión: INTERNET I.P./hostname: 192.168.1.200

Dispositivo: 1

Probar conexión

NUBE INACTIVO

Cuando una Terminal esta inactiva no tendrá la capacidad de hacer extracciones de asistencias o de hacer funciones Nube de esta Terminal

- 3 Prueba de comunicación Nube
  - a. Para hacer una prueba de comunicación Nube solo tenemos que dar click en "Proba Conexión"

Parámetros de comunicación

Conexión: INTERNET I.P./hostname: 192.168.1.211

Dispositivo: 2

Probar conexión

NUBE ACTIVO


b.

# TEMPO CONTROL® CHECADOR

Versión 8

## Extracción de asistencias terminales Nube

Para entrar a la interfaz de Extracción de asistencias presionamos la opción en el menú Nube




En la interfaz de Extracción de asistencias desde Terminales NUBE, tenemos las siguientes funcionalidades;

- Extracción de asistencias
- Eliminar asistencias Nube (Advertencia)

## Extracción de asistencias


Primero para poder hacer una extracción de asistencias, tenemos que seleccionar una terminal;



# TEMPO CONTROL® CHECADOR

Versión 8

Después en el botón "Extraer" Seleccionamos por fecha o por periodo;



Interfaz Rango de fechas

Rango de fechas

Desde: 21/07/2020


Hasta: 21/07/2020

Indique la fecha de inicio


Interfaz por Periodo



Después de seleccionar los rangos de fechas para la extracción de asistencias de Terminal(es) seleccionadas, y continuamos para hacer la extracción de asistencias, obtendremos las asistencias Nube de la Terminal;




Para guardar y generar los eventos de las asistencias que se hizo extracción, presionamos "Grabar y generar eventos"



### Eliminar asistencias Nube (Advertencia)

Esta función elimina las asistencias registradas en la Nube, para eliminar asistencias tenemos que presionar "Eliminar", (Esto solo elimina las asistencias guardadas en la Nube, no elimina asistencias en sistema Tempo Control);



Después seleccionamos el Rango de fechas para eliminar las asistencias;

### Rango de Fechas y Horas

Desde: 01/01/2000 00:00

Hasta: 01/01/2000 00:00

Cancelar Aceptar

Este es un paso delicado, ya que si eliminamos las asistencias que se encuentran registradas en la nube, posterior a esto ya no podremos hacer uso de estas asistencias, por eso se mostraran dos mensajes de confirmación si el usuario desea eliminar las asistencias Nube